

Nouvelle Version C'Fluide Juin 2018 - v1.3.XX



Quoi de neuf sur votre FRONT OFFICE ?


Amélioration

Mise en place d'une recherche dynamique sur les équipements

Principe :

- Si plus de 10 équipements sur le site
- Recherche par mots clés
- Liste de proposition s'affine avec les mots clés
- Principe identique à la recherche de site

Recherche des équipements




Amélioration

Plusieurs messages d'information ont été mis en place suite à vos demandes :

- Rappel sur l'utilisation du détecteur de fuite avec choix de la nature d'intervention correspondante
- Approche de la charge admissible sur les contenants type récupération et transfert
- Dépassement de la charge admissible sur les contenants type récupération et transfert

Messages d'information




The image displays three screenshots of mobile application messages:

- Information:** A dialog box asking if the user is using a leak detector. It prompts the user to select the nature of the intervention (e.g., periodic leak control, non-periodic leak control, dismantling, or other). Buttons: "Ajouter Un Controle" (red) and "Pas De Détecteur" (black).
- Attention:** A warning message for "Recup-100" stating the user is approaching the maximum allowable weight limit. It advises consulting the maximum allowable weight for the container. Button: "OK" (black).
- Attention:** A warning message for "Recup-100" stating the user has exceeded the maximum allowable weight limit. It advises consulting the maximum allowable weight for the container. Button: "OK" (black).

Amélioration

- Mélange de fluide dans un contenant type récupération
- Erreur d'introduction de fluide vierge différent de celui de l'équipement
- Erreur de quantité introduite dans un équipement par rapport à la quantité disponible de la bouteille

Messages d'information



The image displays three sequential screenshots of a mobile application interface, each showing a warning dialog box titled "Attention".

- First Screenshot:** The dialog box contains the text: "Recup-10 Le fluide R410A du contenant est différent du fluide R32 de votre équipement". Below the dialog, the user has selected "4" for the number of bottles and "Recup-10 (R410A ; 2 Kg)" for the container type.
- Second Screenshot:** The dialog box contains the text: "CONT-001000 Le fluide R410A du contenant est différent du fluide R32 de votre équipement. Veuillez vérifier votre saisie". Below the dialog, the user has selected "2" for the number of bottles and "CONT-001000 (R410A ; 10,65 t)" for the container type.
- Third Screenshot:** The dialog box contains the text: "CONT-001000 Vous utilisez plus de fluide que celui disponible dans la bouteille. Veuillez vérifier votre saisie". Below the dialog, the user has selected "11" for the number of bottles and "CONT-001000 (R410A ; 10,65 t)" for the container type.

Each screenshot also shows sections for "Destiné au traitement", "En vue de réutilisation", "Recyclé", and "Régénéré", each with a "J'ai utilisé" prompt and a numeric input field.


Amélioration

L'ergonomie et l'enchaînement des saisies liées à la manipulation des fluides frigorigènes ont été revus.

1^{ère} page concerne la récupération de fluide

- Conditionnelle OUI/NON
- Si OUI saisie du fluide récupéré par
 - Bouteille(s) de récupération
 - Bouteille(s) de transfert
- Si NON
 - Passage à la page suivante

Manipulation des fluides Récupération



100% 06:57

C'Fluide 1.3.17 Jean-louis PUY... MOBYSOLVE.4U

Equipe... Interv... Etanché... Fuites Fluides Observ...

Manipulation du fluide frigorigène

Avez-vous fait une **récupération** de fluide sur votre équipement ?

Oui Non

Suivant



100% 06:57

C'Fluide 1.3.17 Jean-louis PUY... MOBYSOLVE.4U

Equipe... Interv... Etanché... Fuites Fluides Observ...

Manipulation du fluide frigorigène

Avez-vous fait une **récupération** de fluide sur votre équipement ?

Oui Non

Total fluide récupéré : 0,00 kg

> **Destiné au traitement**

J'ai utilisé **1** 2, 3, 4, 5 bouteille de récupération

Kg

0

> **En vue de réutilisation**

J'ai utilisé **1** 2, 3, 4, 5 bouteille de transfert

Kg

0


Suivant

Manipulation des fluides Charge

Amélioration

2^{ème} page concerne la charge de fluide

- Conditionnelle OUI/NON
- Si OUI saisie du fluide chargé ou réintroduit par
 - Bouteille(s) de fluide vierge
 - Bouteille(s) de transfert
 - Bouteille(s) de fluide régénéré
- Si NON
 - Passage à la page suivante



Manipulation du fluide frigorigène

Avez-vous fait une **charge** de fluide sur votre équipement ?

Oui Non

Suivant



Manipulation du fluide frigorigène

Avez-vous fait une **charge** de fluide sur votre équipement ?

Oui Non

Total fluide chargé : **0,00 kg**

> **Vierge**

J'ai utilisé **1** 2, 3, 4, 5 bouteille vierge

Kg

0

> **Recyclé**

J'ai utilisé **1** 2, 3, 4, 5 bouteille de transfert

Kg

0

> **Régénéré**

J'ai utilisé **1** 2, 3, 4, 5 bouteille de fluide régénéré

Kg

0

Nouveauté en option !


Si vous avez souscrit à l'option de gestion des fluides neufs, vous pouvez gérer tous les types de contenants y compris les bouteilles de fluides neufs et régénérés !

Cela vous assure une traçabilité totale de tous les fluides récupérés et introduits.

Pour aller encore plus vite dans vos opérations, un lecteur de code-barre* vous permet d'identifier les contenants ou de les créer directement en mobilité !

*Les étiquettes code-barre sont obligatoirement de type 128 (disponibles sur www.c-fluide.fr)

Création d'un contenant de fluide vierge




The image displays three sequential screenshots from the C'Fluide mobile application, illustrating the process of creating a new container. The first screenshot shows the 'Manipulation du fluide frigorigène' screen with a 'Total fluide chargé : 2,36 kg' and a 'Vierge' section where a barcode icon is highlighted. The second screenshot is a 'Confirmation' dialog box asking 'Pas de contenant avec le code CONT-000501. Voulez-vous le créer ?' with 'Annuler' and 'Valider' buttons. The third screenshot shows the 'Edition d'un contenant' form with fields for 'Id Contenant' (CONT-000501), 'Type' (Vierge), 'Fluide frigorigène' (R410A), 'Charge actuelle (kg)' (12), and 'Lieu de restitution' (FRAMACOLD). A central image of a container with a barcode label 'CONT-000501' is shown with red boxes and arrows indicating the flow of information between the app screens.

Nouveauté !

Vous avez maintenant la possibilité de clôturer directement dans votre Front Office les bouteilles de récupération et de transfert.

Les documents associés à la restitution d'une bouteille de récupération sont téléchargeables pour en permettre la transmission par e-mail à votre fournisseur.

Clôture des contenants type Récupération et transfert



The image displays three sequential screenshots of the C'Fluide mobile application interface, illustrating the process of closing a container. Red boxes and arrows highlight the key steps:


- Left Screenshot:** Shows the 'Détenteur' (Holder) selection screen. A red box highlights the 'Gestion de contenants' (Container Management) menu item, with an arrow pointing to the '> Clôturer une bouteille' (Close a bottle) option.
- Middle Screenshot:** Shows the 'Clôturer un contenant' (Close a container) screen. A red box highlights the 'Identifiant de l'emballage' (Packaging ID) dropdown menu and the 'Clôturer' (Close) button.
- Right Screenshot:** Shows a list of containers under the heading '1-MES CONTENANTS'. A red arrow points from the 'Clôturer' button in the middle screenshot to the 'Recup-05 - Récupération (R410A ; 5 Kg)' item in this list.

Clôture des contenants type Récupération

Nouveauté !

Pour les contenants de type récupération, 2 possibilités s'offrent à vous :

- 1 seul déchet est contenu dans votre bouteille (récupération de fluide provenant d'un seul équipement)
 - Clôture sans génération du Cerfa Annexe 1 (Le FI-BSD correspondant sera proposé en téléchargement)
 - Clôture avec génération du Cerfa Annexe 1
- Au moins 2 déchets sont contenus dans votre bouteille (récupération de fluide provenant de plusieurs équipements)
 - Clôture obligatoire avec Cerfa Annexe 1



The image displays three sequential screenshots from the C'Fluide mobile application, illustrating the process of closing a container of type 'Récupération'.

First Screenshot: The screen is titled 'Cloturer un contenant'. The 'Identifiant de l'emballage' field shows 'Recup-10 - Récupération (R410A ; 2 Kg)'. Below the field are two buttons: 'Retour' and 'Cloturer'. A red box highlights the 'Cloturer' button.

Second Screenshot: An 'Attention' dialog box is displayed, asking 'Voulez-vous clôturer ce contenant sans Cerfa Annexe 1 ?'. It features two buttons: 'Annuler' and 'Oui'. A red box highlights the 'Oui' button. Below the dialog, a pink button labeled 'Non, Générer Aussi L'annexe' is visible.


Third Screenshot: The screen is titled 'Cloturer un contenant'. The 'Identifiant de l'emballage' field shows 'Recup-05 - Récupération (R410A ; 5 Kg)'. Below the field are two buttons: 'Retour' and 'Cloturer avec génération d'annexe'. A red box highlights the 'Cloturer avec génération d'annexe' button. Below this, a section titled 'Document associé aux contenants fermés' shows two entries: 'Recup-10' with a 'Télécharger le cerfa' button, and 'Recup-05' with a 'Télécharger l'annexe' button. A green box at the bottom right of the screen states 'Le Contenant Recup-05 a bien été clôturé.'

Clôture des contenants type Transfert

Nouveauté !

Pour les contenants de type transfert

- Choix dans la liste
- Validation



The image displays three sequential screenshots of a mobile application interface for 'Clôturer un contenant' (Closing a container).

- Left Screenshot:** The 'Identifiant de l'emballage' (Packaging ID) dropdown menu is open, showing 'Trans-03 - Transfert (0 Kg)'. The 'Cloturer' button is highlighted with a red box.
- Middle Screenshot:** An 'Attention' dialog box is shown, asking 'Voulez-vous clôturer ce contenant ?' (Do you want to close this container?). The 'Oui' (Yes) button is highlighted with a red box.
- Right Screenshot:** The 'Cloturer' button is now disabled (greyed out). A green box at the bottom of the screen contains the message: 'Le Contenant Trans-03 a bien été cloturé.' (The container Trans-03 has been successfully closed).

Red arrows indicate the flow of the process: from the 'Cloturer' button in the first screenshot to the 'Oui' button in the second, and from the 'Oui' button to the confirmation message in the third.

Nouveauté en option !


Si vous avez souscrit à l'option de gestion des fluides neufs, vous disposez du scanner de code-barre pour reconnaître directement la bouteille et son type !

Principe :

- Ouvrir le scanner de code-barre
- Faire la lecture de l'étiquette*
- L'application reconnaît la bouteille et son type
- Terminer par le bouton « Clôturer »
- Gain de temps !

*Les étiquettes code-barre sont obligatoirement de type 128 (disponibles sur www.c-fluide.fr)

Clôture des contenants type Transfert par scan du code-barre



	Opérateur	Détenteur
Nom du Signataire :	Jean-louis PUYSEGUR	Pascal HENRI
Qualité du Signataire :	Technicien	En attente de signature
Date + Visa	 20/06/2018	En attente


Signature différée de votre intervention

Nouveauté (inclus dans votre pack) !

La signature différée du Cerfa pour le détenteur est incluse dans votre nouvelle version

Le principe est simple :

- Vous remplissez votre CERFA sur le site et vous le signez.
- Le détenteur (client) est absent ou pas disponible sur le site.
- Vous pouvez utiliser la fonction « signature différée »
- Le détenteur recevra un e-mail lui indiquant qu'un CERA attend sa signature.
- Il peut le consulter et le signer depuis son ordinateur ou son smartphone.



The image shows three sequential screenshots of the C'Fluide mobile application interface. The first screenshot shows the 'Liste des Cerfas' with a 'Remplir un Cerfa' button. The second screenshot shows the form fields: Prénom (HENRI), Email (p.henri@c-fluide.fr), and Fonction (Responsable du site). The third screenshot shows the 'Signature du détenteur' section with a 'Signature différée' button highlighted in a red box. A red arrow points from this button to the 'Signature différée' button in the bottom screenshot. Another red arrow points from the 'Signature différée' button to a notification box that says: 'Pascal HENRI Signature différée Le contact renseigné recevra un mail avec un lien lui permettant de signer le CERFA.' Below this notification is a 'Terminer l'intervention' button.

Astuce :


C'Fluide est une application WEB qui se lance dans un navigateur WEB.

Utilisez uniquement les navigateurs certifiés et officiels : Chrome, Firefox et Safari.

Pour une meilleure expérience utilisateur vous pouvez créer un raccourci sur votre écran d'accueil (smartphone, tablette, PC).

Exemple avec Chrome sur un smartphone Android

Faire un raccourci C'Fluide sur Chrome



Amélioration continue

Vous avez idée d'amélioration pour l'application C'Fluide ? Faites nous part de votre besoin ou réflexion sur :

support@c-fluide.fr

Vos interlocuteurs

Pascal HENRI – 06 88 80 49 23
Mathieu PUYSSÉGUR – 06 66 94 32 59